



Novo Ambiente de Negociação de Renda Fixa da B3

Participantes do Balcão B3

Documentação de acessos, cadastro e conectividade do novo subsistema de negociação de Renda Fixa da B3

Abaixo estão descritos os processos de habilitação cadastral, instalação da plataforma e especificações técnicas estão disponíveis neste documento que será periodicamente atualizado pela B3.

- **HISTÓRICO DE VERSÕES**

Data	Versão	Descrição
11/07/2023	1.0	Criação do documento
19/08/2024	2.0	Atualização do documento

Cadastro

A estrutura de cadastro do novo subsistema de Negociação de Renda Fixa utiliza o Sistema de Cadastro Integrado B3 (SINCAD).

O participante deve estar cadastrado no SinCAD com código de participante B3 ativo e com uma das seguintes categorias abaixo habilitadas:

1. Bancos:

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Tesourarias que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Tesourarias que possuem necessidade de operação em nome de seus fundos proprietários;

2. Corretoras:

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Corretoras que possuem necessidade de operação em nome de fundos sob sua gestão ou não;
- PN (Participante de Negociação): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma
- PNP (Participante de Negociação Pleno): Categoria de cadastro obrigatório para corretoras que desejam realizar operações casadas automatizadas

diretamente na plataforma, para sua própria posição e de terceiros (intermediação)

3. BuySide:

- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Gestores, Administradores, Fundos, Fundações, Seguradoras e Clubes de investimentos que possuem necessidade de operação diretamente na plataforma

4. Pessoa Jurídica não financeira:

- Visualizadores: Categoria de acesso opcional para Pessoas Jurídicas não financeiras que possuem necessidade de visualização de ofertas públicas na plataforma. Categoria de acesso sem gestão do Sistema de Cadastro Unificado da B3 (Sincad) e apenas com permissão de consulta. Acesso será realizado exclusivamente via página WEB.

Para instituição não cadastrada no Sincad, a abertura de procedimento para criação de contas deve ser realizada através do atendimento do cadastro B3, pelos seguintes canais:

- Portal atende B3: <https://atendimento.b3.com.br/atendeb3>
- E-mail: cadastro@b3.com.br

Mais informações estão disponíveis na página de cadastro da B3:

<https://www.b3.com.br/pt-br/produtos-e-servicos/participantes/mercado-de-balcao/abertura-de-conta/>

Gestão de Acessos

A gestão de acessos do novo subsistema de negociação é realizada pelo sistema de Controle de Acessos Unificados da B3 (CAU), onde o usuário privilegiado da instituição é o responsável pela criação e manutenção dos usuários comuns da plataforma.

Para os usuários atuais da Plataforma Trader (procedimento único):

- Para as instituições que estão ativas em produção na plataforma Trader e com 1 acesso realizado nos últimos 6 meses, a B3 vai realizar a inclusão automática dos usuários no novo subsistema no ambiente de produção. Para os usuários da instituição que já possuem cadastro no CAU da B3, o login permanece o mesmo já existente e passa a ser válido também para o acesso do novo ambiente de negociação de Renda Fixa da B3, para usuários sem cadastro no CAU o sistema vai enviar automaticamente por e-mail as credenciais de acesso aos usuários (login e senha provisória).
- Posteriormente a essa carga inicial os processos de gestão de acessos existentes e novos fica sob responsabilidade do usuário privilegiado da instituição cadastrado no CAU.


Para usuários privilegiados das instituições que desejam antecipar ou testar o acesso e interação com o sistema do Controle de Acessos Unificados da B3, abaixo o guia para realizar o procedimento de acesso e inclusão de usuários comuns.

Matriz de perfis para acesso

Perfil	Permissões
B3FI_OPERADOR-SUPERVISOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação e com alçada para cadastro e alteração de limites bilaterais de negociação
B3FI_OPERADOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação
B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF	Perfil para integração de usuário comum na plataforma e atribuição de operador a desk
B3FI_COMPLIANCE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_RISCO_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_BACKOFFICE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e book público da plataforma
B3FI_CONSULTADOR_BVMF	Perfil de visualização apenas do book público


- Link de acesso CAU RCB, RTM e VPN: Apenas para acesso do portal CAU: <https://portaldocau.netb3.com.br/identityiq>
- Link de acesso CAU internet: <https://portaldocau.b3.com.br/identityiq>

Tela de login do CAU – Controle de Acesso Unificado




A screenshot of the CAU login page. The page has a dark blue background. At the top left is the B3 logo. The main heading is 'Acesso ao Sistema'. Below it are two input fields: 'Usuário' and 'Senha'. A yellow 'ENTRAR' button is centered below the fields. At the bottom, there are two buttons: 'ESQUECI MEU USUÁRIO' and 'ESQUECI MINHA SENHA'.


- 1) Como primeiro passo, o Privilegiado deve realizar a criação de um usuário comum no CAU, a partir do menu abaixo.



2) Para usuários já existentes, seguir a partir do passo abaixo:



3) Pesquisar por login ou nome o usuário que vai receber a liberação dos acessos. O usuário no CAU começa sempre com a letra “u-“, como por exemplo (u-xxx). Selecionar o usuário e avançar.



4) Pesquisar os perfis iniciados por B3FI na lista de perfis disponíveis, ou deixar em branco e pesquisar por todos. As opções referentes a B3FI são relacionadas ao Trademate.

Gerenciar acesso de usuário

The screenshot shows the 'Gerenciar acesso de usuário' interface. At the top, there are two tabs: '1 Selecionar usuários' (highlighted in blue) and '2 Gerenciar acesso'. Below the tabs, there is a search bar with the text 'Pesquisar por palavras-chave' and a dropdown menu showing 'B3FI_OPERADOR_BVMF'. Below the search bar, there is a table with one row containing a green checkmark and the text 'B3FI_OPERADOR_BVMF'. Below the table, there is a section for 'Perfil Externo' with the text 'Tipo: Função Proprietário: The Administrator'. At the bottom, there is a footer with the text 'Usuários Selecionados: Exemplo Comum' and 'Exibindo 1-1 de 1'.

5) Selecionar os perfis, avançar para a tela de revisão e confirmar a inclusão.

The screenshot shows the 'Gerenciar acesso de usuário' interface. At the top, there are three tabs: '1 Selecionar usuários', '2 Gerenciar acesso', and '3 Avaliação' (highlighted in blue). Below the tabs, there is a search bar with the text 'Pesquisar por palavras-chave' and a dropdown menu showing 'B3FI_OPERADOR_BVMF'. Below the search bar, there is a table with one row containing a green checkmark and the text 'B3FI_OPERADOR_BVMF'. Below the table, there is a section for 'Perfil Externo' with the text 'Tipo: Função Proprietário: The Administrator'. At the bottom, there is a footer with the text 'Usuários Selecionados: Exemplo Comum' and 'Exibindo 1-1 de 1'.

Importante, após a realização do procedimento destacado o usuário privilegiado deve acessar a plataforma Trademate e realizar a sincronização do usuário comum na plataforma (deve se atribuir ele a uma desk em caso de operador e operador supervisor), conforme o roteiro de sincronização de usuários disponível na página do projeto no site de clientes da B3.

Caso haja dúvidas de acesso ao CAU ou na criação de usuários no sistema, favor entrar em contato via e-mail por sat@b3.com.br ou por telefone (11) 2565-5120

Requisitos da plataforma, Instalação e Conectividade:

Requisitos para execução da plataforma:

- Microsoft .NET SDK 6.0 (versão completa ou runtime);
- A instituição deve ter um usuário privilegiado com o perfil B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF;
- A instituição deve ter os IPs e portas liberados conforme abaixo:

Acesso à Produção	Aplicação	Endereço	IP	Portas
RCB	Plataforma Trademate	b3fi.netb3.com.br	179.127.215.236	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.netb3.com.br	177.54.211.126 e 177.54.212.126	Porta 443
RTM	Plataforma Trademate	b3fi.rtm.netb3.com.br	10.0.48.152/32	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.rtm.netb3.com.br	10.0.48.48	Porta 443
Internet	Plataforma Trademate	b3fi.b3.com.br	191.232.70.148/32	Porta 443 e range 10001 a 10020
	CAU	api-balcao.b3.com.br	177.54.220.88 e 177.54.222.88	Porta 443

*Os endereços de conectividade estão sujeitos à atualizações. Segue link para consulta de [IPs e Portas](#)

Instalação:

Via CAU internet

Acessar o link: <https://cau.b3.com.br/api/b3fi-installer-download>

No procedimento via internet, para autenticação do 2 Fator de Autenticação do CAU, o usuário receberá um código pin no e-mail cadastrado


Via CAU Extranet:

Acessar o link: <https://corporativo.bvmfnet.com.br/api/b3fi-installer-download>


1. Para instalação do novo Trademate o participante deve realizar o download do sistema via link disponível no Controle de Acessos Unificados da B3 (CAU):





2. Após clicar no link anterior, automaticamente, será realizado o download da pasta zip a seguir:



3. Seguir com a descompactação da pasta zip e selecionar o instalador referente à sua conexão, como mostra o print abaixo:




4. Após a seleção deve acontecer o download do ícone para a estação do cliente :




Observação: essa instalação não se faz necessário acesso administrador da máquina.

5. Após o download, a plataforma estará disponível no menu Windows:



(ícone do menu “Iniciar”)



(ícone da Área de Trabalho)

O Download está disponível para todos os usuários cadastrados na plataforma via Controle de Acesso Unificado da B3 (CAU). É recomendado a apoio do time de tecnologia da instituição para a instalação.

Observação para acesso via internet (2 Fator de autenticação):

Os participantes que utilizam o formato de conexão da plataforma via internet, devem selecionar essa condição na tela de login do sistema. Após o login neste canal, será solicitado o token do segundo fator de autenticação que será enviado por e-mail



A B3 recomenda o acesso via RCB ou RTM como canal principal de conexão e internet como secundário, para as instituições que possuem grandes volumes de negociação no mercado de Títulos Públicos Federais.

Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais, entrar em contato com o departamento de Suporte à Negociação da B3 pelos telefones [\(11\) 2565-5021](tel:(11)2565-5021) ou pelo e-mail suporteanegociacao@b3.com.br